

メールアカウント設定方法の手引き

【Mac メール】メールアカウント設定の手引き 2024.01

※バージョンによって画面の表示が微妙に異なるケースがございます。ご了承く ださい。







メールアカウント追加画面では下記を入力。入力出来たら

「 サインイン 」 をクリック

| 名前 | メール画面上での名前です。自由に記入をお願いします。 | |
|---------|----------------------------|--|
| メールアドレス | 「メールアカウント一覧」をご参照ください。 | |
| パスワード | 「メールアカウント一覧」をご参照ください。 | |



| 入力出来たら再度 | 「サインイン」 | をクリックし | してください。 |
|----------|---------|--------|---------|
|----------|---------|--------|---------|

| | メールアドレス: | Second Second Second | |
|-------|--------------|----------------------|--------|
| @ IM. | ユーザ名: | 自動 | |
| | パスワード: | | |
| | アカウントの種類: | | ···· V |
| | 受信用メールサーバ: | mail.example.com | 0 |
| | 送信用メールサーバ: | mail.example.com | |
| L | アカウント名またはパス。 | フードを確認できません。 | |
| | キャンセル | 戻る サインイン | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| メールアドレス | 「メールアカウントー覧」をご参照ください。 |
|---------------|---|
| ユーザ名 | 「メールアカウントー覧」の「アカウント 名」を入力ください。 |
| パスワード | 「メールアカウントー覧」をご参照ください。 |
| アカウントの種類 | 「POP」を選択。 |
| 受信用メールサ ーバ | 双方に「サーバー名」を記入してください。 ※「eOmail.ssl-link.jp」の形のものです。 |
| 送信用メールサ ーバ | 双方に「サーバー名」を記入してください。 ※「eOmail.ssl-link.jp」の形のものです。 |



続けてサーバーの設定です。あと少しです!

や「アカウント一覧」などを用意しておきましょう。

メールアカウントやパスワードの入力に入ります。メールアカウント管理パネル

| | | 3 | SUB26212 | 10425 | SECOND | |
|---------|--------------|-----------|----------|-------|--------|----|
| ▽開 | 存のメールアドレスの設定 | を変更する場合はこ | :56. | | | |
| N 0. | メールアドレス | アカウント名 | 11272 | - | 1155 | 福市 |
| 1 | a | -co-jp_ | | 14 | | |



| | 「アカウント」をク | フリックし、追加 | 加したアカウントの | 「サーバー設定」 | 」の項目 |
|----------|---------------|---------------------------|-------------------|----------|------|
| | をクリックします。 | | | | |
| | | アカウント ク フォントとカラー 日本 | и для не л-л (7! | 1.97 | |
| | (C) xxx.plaia | アカウント開展 | メールボックスの特性 サーバ酸 | | |
| 3 | | 🖸 20) | アカウントを使用 | | |
| | | 秋況 オンライ | > 0 | | |
| - | | R90. | | | |
| 2 | | X-ILPFLA | example@aaa.ne.jp | Ð | |
| <u> </u> | | | | | |

○ メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから新聞: 12010 0 (970#M

KBを超えるときに警告

メッセージのサイズが

| 3 | 受信用メールサーバー(POP)の項目を設定します。 |
|---|---|
| - | Check!:入力欄が見当たらない場合、「環境設定を自動的に管理」にチェックが入ってい |
| 3 | たら外してください |

| I see to be a second second second | 261 | Sheer and | 8-010M | · · |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|----------------|
| ROP ROP | | | | |
| 1000 | 受信用メール | -// (POP) | | |
| \sim | 2-76: | | 1 | |
| | 108.9-11 | | 2 | |
| | #218: | | 3 | |
| 入力 | | · MARTER DRI | 宗教部 | |
| | ((一下) | 995 | 4 | C TL5/55L 8/8/ |
| | 10.00 | 203.7-9 | 5 | E |
| \sim | - | POPOREZZ | | |
| | 送信用×一路 | 7-11 (SMTP) | | |
| | アカウント | | | 1 |
| | | | | |
| | 7-44: | | | |
| | /(スクーチ): | | | |
| | 法式下面 | | | |
| | | Menazzi e orazz | って世際 | |
| | 用-++: | 465 | | TLS/SSL8#7 |
| | | | | |

下記に従って、内容を入力してください。

| ユーザ名 | 「メールアカウントー覧」の「アカウント 名」を入力ください。 |
|-------------|---|
| パスワード | 「メールアカウントー覧」の「パスワード」 を入力ください。 |
| ホスト名 | 双方に「サーバー名」を記入してください。 ※「eOmail.ssl-link.jp」の形のものです。 |
| ポート | 995 |
| TLS/SSL を使用 | チェックを入れる。 |
| 認証 | パスワード |

続けて送信用メールサーバー(SMTP)の項目を設定します。

Check!:入力欄が見当たらない場合、

_

5

「環境設定を自動的に管理」にチェックが入っていたら外してください

| | 説明 | 管理しやすい名称を自由に記入してくださ い。 | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|--|--|
| 3 | ユーザ名 | 「メールアカウントー覧」の「アカウント 名」を入力ください。 | | | |
| - | パスワード | 「メールアカウントー覧」の「パスワード」 を入力ください。 | | | |
| | ホスト名 | 双方に「サーバー名」を記入してください。 ※「eOmail.ssl-link.jp」の形のものです。 | | | |
| | ポート | 465 | | | |
| | TLS/SSL を使用 | チェックを入れる。 | | | |
| | 認証 | パスワード | | | |
| 3 | 入力出来たら「OK」し、最後に「保存」をクリックし、設定完了です。 | | | | |

・アカウントが作成できましたら送受信のテストを行ってください。

・ただし、サイト公開前(切替前)に設定いただいた場合は「送信」のみ行うこと ができます。サイト公開後に「受信」の確認を行ってください。